

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE, CAT.D.

URINOCOLTURA DA CATETERE VESCICALE

1	Verificare sulla documentazione infermieristica le informazioni sul paziente. Nel rispetto della privacy, presentarsi all'assistito per l'identificazione e l'informazione sulla procedura, al fine di ottenerne il consenso e la collaborazione. Garantire il rispetto dell'intimità e della riservatezza. Lasciare evaporare il disinfettante (o rimuoverlo con un batuffolo sterile asciutto).
2	Preparare tutto il materiale occorrente: contenitore sterile per urina, siringa sterile da 2,5/5 ml o sistema di prelievo sottovuoto (tipo Vacuette®/Vacutainer®), batuffoli di garza sterili, disinfettante, arcella, vassoio, pinza autostatica o morsetto, guanti monouso, occhiali di protezione, etichetta d'identificazione, richiesta per il laboratorio di microbiologia, contenitori per rifiuti speciali, taglienti e assimilabili agli urbani.
3	Chiudere precedentemente il sistema di raccolta delle urine con il morsetto o una pinza autostatica pulita, per il tempo necessario a consentire la raccolta dell'urina nel catetere a monte del morsetto. Calzare i guanti monouso e indossare gli occhiali di protezione, disinfettare il diaframma perforabile del sistema di raccolta delle urine e riporre nell'arcella il batuffolo usato.
4	Raccordare l'ago sulla camicia Vacutainer® (se disponibile il sistema sottovuoto) e pungere il diaframma perforabile con la siringa sterile o con il sistema di prelievo sottovuoto tipo Vacuette®/Vacutainer®. Aspirare la quantità di urine necessaria con la siringa o lasciare riempire la provetta sottovuoto per depressione. Rimuovere l'ago, smaltire ago e siringa o sistema Vacutainer® negli appositi contenitori. Se si utilizza la siringa sterile, trasferire il campione di urina nel contenitore sterile senza contaminarlo e chiuderlo ermeticamente. Aprire il morsetto o rimuovere la pinza autostatica dal sistema di raccolta verificando il deflusso di urina.
5	Togliere i guanti e gli occhiali di protezione, lavare le mani e riordinare il materiale utilizzato. Identificare il campione e controllare che sul modulo di richiesta per il laboratorio siano indicati i dati della persona, data e ora della raccolta del campione e l'eventuale terapia antibiotica in corso. Inviare il campione in laboratorio immediatamente. Registrare la procedura, l'esito e i dati utili sulla documentazione sanitaria